

IPHONE - IOS 17.3: PROTECTION EN CAS DE VOL



8 FÉVRIER 2024

Protection en cas de vol de l'appareil




- **Nouveau paramètre** de réglage des iPhones introduit sous **iOS 17.3**
- **Objectif:** prévenir la perte complète de son identifiant Apple si votre iPhone **et son code de déverrouillage** tombent entre les mains d'un voleur
- Conséquences découlant d'une telle situation:
 - le voleur peut facilement accéder à des informations confidentielles et sensibles conservées dans votre téléphone (ex: mots de passe du trousseau iCloud, cartes de crédit...)
 - désactiver le fonctionnement de localisation de votre appareil
 - modifier le mot de passe de votre compte Apple et prendre le contrôle de celui-ci

Protection en cas de vol de l'appareil



■ Pour activer la nouvelle protection:

1. aller dans l'onglet « Face ID et code » des réglages de votre iPhone
2. activer la fonctionnalité « Protection en cas de vol de l'appareil » qui se trouve dans la partie inférieure de la page



Protection en cas de vol de l'appareil



- En activant cette nouvelle protection, les actions suivantes **nécessiteront une authentification biométrique et ne pourront plus s'exécuter avec la saisie du code de déverrouillage** de votre téléphone:
 - Accéder aux mots de passe et aux clés d'accès sauvegardés dans votre trousseau Apple
 - Désactiver le mode « Perdu » si vous avez activé celui-ci à la suite de la perte ou du vol de votre appareil
 - Effacer tout le contenu et les réglages
 - Utiliser les modes de paiement sauvegardés dans Safari (remplissage automatique)
 - Utiliser votre téléphone pour configurer un nouvel appareil (ex: Démarrage rapide)

Protection en cas de vol de l'appareil



- Cette protection ajoute de plus des exigences de sécurité supplémentaires quand votre **iPhone ne se trouve pas dans un lieu connu. Un délai d'une heure est alors requis avant de pouvoir:**
 - Modifier le mot de passe de votre identifiant Apple ou encore vous déconnecter de ce dernier
 - Modifier certains réglages de sécurité de votre compte Apple tels que la suppression d'un appareil de confiance, d'un numéro de téléphone de confiance, d'une clé de secours ou d'un contact de récupération
 - Modifier le code de déverrouillage de votre iPhone
 - Modifier l'identification biométrique (ajouter ou supprimer une apparence Face ID ou une empreinte Touch ID)

Protection en cas de vol de l'appareil



- Réinitialiser tous les réglages
- Désactiver la fonctionnalité Localiser
- Désactiver la fonctionnalité « Protection en cas de vol de l'appareil »

■ Si l'utilisateur ne se trouve pas dans un **lieu connu** et désire modifier un de ces réglages, il devra au préalable **s'identifier par biométrie, ensuite attendre 1 heure, puis s'identifier à nouveau par biométrie**. Le iPhone peut mettre fin à ce délai après avoir détecté votre arrivée dans un lieu connu.

Protection en cas de vol de l'appareil



- **Lieu connu selon Apple:** le domicile, le lieu de travail ou autre endroit dans lequel vous utilisez **régulièrement** votre iPhone. **Les endroits connus sont mémorisés par l'appareil et ne sont pas déterminés ou modifiables par l'utilisateur.**


Lacune soulevée par plusieurs spécialistes: par exemple si votre iPhone est volé pendant que vous vous trouvez sur votre lieu de travail, le délai de sécurité ne sera pas enclenché.

- Toutefois, le propriétaire de l'appareil peut forcer **le maintien de ce délai d'une heure peu importe l'endroit où le téléphone se trouve**. Il suffit d'accéder aux réglages et de désactiver la fonctionnalité « Lieux importants »:


Protection en cas de vol de l'appareil




1




2



3



4



5

Conclusions



- La protection en cas de vol permet d'exiger en tout temps une authentification biométrique pour accéder à certaines données critiques contenues dans votre appareil ou pour les modifier (ex: mots de passe/clés d'accès...)
- Lorsque cette protection est activée, un délai de sécurité (1 h) avec authentification biométrique doit en plus être respecté pour modifier certains autres paramètres ou fonctionnalités reliés à la sécurité de son compte Apple ou de son iPhone (ex: mot de passe de son identifiant Apple, code de déverrouillage du iPhone...)
- **Ce délai laisse de plus du temps pour signaler votre appareil comme perdu.** Pour désactiver ce mode, une authentification biométrique sera requise.

Conclusions



- Le délai d'une heure s'applique seulement si l'appareil ne se trouve pas dans un lieu connu, mais le propriétaire de l'appareil n'a pas de contrôle sur le choix de ces lieux. Pour améliorer la protection en cas de vol, il peut toutefois désactiver le réglage « Lieux importants », avec pour conséquence que le délai de sécurité s'appliquera partout.
- Une meilleure option consisterait à offrir le choix d'activer ou non le délai de sécurité, même pour les lieux connus et tout en conservant leur l'enregistrement par l'appareil. Cette amélioration pourrait faire partie de la prochaine version de iOS.

Références



1. Hilliard, Wesley. [How to use Stolen Device Protection](#). Apple Insider.com, 23 janvier 2024.
2. À propos de la fonctionnalité « [Protection en cas de vol de l'appareil](#) » pour iPhone. Apple.com, 22 janvier 2024.
3. Waichulis, Arin. [Security Bite: iPhone's Stolen Device Protection has a fatal flaw, but you can fix it](#). 9to5Mac, 28 janvier 2024.
4. [New iOS Update Fixes Stolen Device Protection Defect Plaguing all iPhones](#). [msn.com](#)